

# E-Mail an der HTL Wien 10: Einstellungen

Hinweise zu Exchange 2010 (ab 2015, korrigiert 201706)

## Inhalt:


E-Mail an der HTL Wien 10: Einstellungen .....	1
Inhalt: .....	1
1 Webmail: Outlook Web Access (OWA) .....	2
1.1 Mail-Clients.....	2
1.1.1 Outlook (OL).....	2
1.1.1.1 IMAP oder POP: .....	2
1.1.1.2 SMTP: .....	3
1.1.1.3 Intern: .....	3
1.1.1.3.1 POP3:.....	3
1.1.1.3.2 IMAP: .....	4
1.1.1.3.3 SMTP Intern: Port 587: .....	5
1.1.1.4 Extern: .....	5
1.1.1.4.1 IMAP und SMTP .....	6
1.1.2 Thunderbird (TB) .....	6
1.1.2.1 IMAP .....	6
1.1.2.2 POP.....	6
1.1.2.3 SMTP .....	7

# 1 Webmail: Outlook Web Access (OWA)

Ein Zugang zum E-Mail ist das **Webmail**. E-Mails können über einen Webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ...) abgefragt werden.

**Outlook Web Access (OWA):** (HTTP-Zugang)

1. Eingabe in Browser: <https://mail.htlwien10.at/OWA>
  - 1.1. Eingabe des Benutzernamens = Anmeldename  
Anmeldename: 5 von Zuname, 3 von Vorname (zB KirscBru); Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert
  - 1.2. Eingabe des Passworts
  - 1.3. Domäne muss nicht eingegeben werden („htlw10“)



## 1.1 Mail-Clients

Ein weiterer Zugang ist über einen **Mailclient** möglich, z. B. Outlook oder Thunderbird:

### 1.1.1 Outlook (OL)

#### 1.1.1.1 IMAP oder POP:

Allgemein:

E-Mail-Adresse: [vorname.zuname@htlwien10.at](mailto:vorname.zuname@htlwien10.at)

Server:

Posteingang (IMAP, POP): mail.htlwien10.at

Kontoname: ZunameVor (5 von Zuname, 3 von Vorname (zB KirscBru); Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert)

Kennwort: wie in Domäne htlw10

Anmeldung durch gesicherte Kennwort-Authentifizierung *nicht anhaken*

Server erfordert Authentifizierung *anhaken*

Erweitert:

Posteingang (IMAP, POP): Server verwendet eine sichere Verbindung (SSL)  
anhaken

### **1.1.1.2 SMTP:**

Postausgang (SMTP):

mail.htlwien10.at (Port 587 (10465 ab 2017 fehlerhaft)), Server verwendet  
TLS (sichere Verwendung) oder  
eigener Provider (z. B.: mgate.chello.at). Mails werden bei dieser Variante  
von unseren Servern als SPAM eingestuft.

Bei allen anderen Einstellungen können Sie den Standard übernehmen

### **1.1.1.3 Intern:**

#### **1.1.1.3.1 POP3:**

**Konto ändern**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern  
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach den Informationen in diesem Fenster zu testen. Die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindungen testen).  
  
 Kontoeinstellungen durch Klicken der Schaltfläche "Weiter" testen

**Weitere Einstellungen** anklicken (rechts unten)

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein | Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3):    
 Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)  
Postausgangsserver (SMTP):   
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:   
Servertimeout

Bei **SMTP** können Sie **TLS** oder automatisch anhaken!!

### 1.1.1.3.2 IMAP:

Einstellungen wie bei POP3, bei Kontotyp aber IMAP auswählen

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein | Gesendete Elemente | Gelöschte Elemente  
Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert

Serveranschlussnummern


Posteingangsserver (IMAP):    
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:   
Postausgangsserver (SMTP):   
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:   
Servertimeout

Bei **SMTP** können Sie **TLS** oder automatisch anhaken!!

### 1.1.1.3.3 SMTP Intern: Port 587:

Bei Verwendung des SMTP-Ports 25 (Standard-Port) wird ein Fehler („Unable to relay“) erzeugt werden. Sie können den Port 587 verwenden (SMTP intern)


Wahrscheinlich müssen Sie auch einstellen, dass Sie sich vor dem Senden authentifizieren müssen – Register Postausgangsserver.



### 1.1.1.4 Extern:

ActiveSync ist aktiviert  
Einstellungen siehe Outlook (OL)

### 1.1.1.4.1 IMAP und SMTP




Port 587


### 1.1.2 Thunderbird (TB)

Einstellungen siehe Outlook (OL)

#### 1.1.2.1 IMAP



#### 1.1.2.2 POP



### 1.1.2.3 SMTP



The image shows a dialog box titled "SMTP-Server" with a close button in the top right corner. The dialog is divided into two main sections: "Einstellungen" (Settings) and "Sicherheit und Authentifizierung" (Security and Authentication).

**Einstellungen**

- Beschreibung:** A text field containing "HTL 587 mail.htlwien10.at".
- Server:** A text field containing "mail.htlwien10.at".
- Port:** A spin box set to "587", with "Standard: 587" displayed to its right.

**Sicherheit und Authentifizierung**

- Verbindungssicherheit:** A dropdown menu set to "STARTTLS".
- Authentifizierungsmethode:** A dropdown menu set to "NTLM".
- Benutzername:** A text field containing "@htlw10".

At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen".